BÅNG LED	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	Mã hiệu: 01-RD/IKY Lần ban hành/Sửa đổi: 1/0
		Ngày hiệu lực: 07/01/2017

Dự án: Bảng LED	Tên đầy đủ: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server Express 2008
Mã hiệu tài liệu	

Ngày	Mô tả	Người thực hiện
11/12/2017	Tạo mới bản 1.0	Đỗ Văn Hải –Tạo mới

01-RD/IKY 1/21

~					_	• • • •
Hướng dẫn	cài đã	it và câu	i hình S(L Server	Express	2008


	•	\sim
T 7		11
v	Ι.	

			_	
$\mathbf{R}\mathbf{A}$	11	0		
IV	u	L	ıu	U.

1	Download	3
2	Cài đặt	5
3	Cấu hình SQL Server	10
4	Sử dụng SQL Server Management Studio	18
5	Lưu ý	21

1 Download


Chúng ta download SQLServer Express 2008 Release 2, bao gồm cả công cụ trực quan, tại: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438




Ban có thể download theo 2 cách:

- 1. Download 2 file tại (1) và (2)
 - (1) để cài đặt SQLServer
 - o (2) để cài đặt tool quản lý trực quan
- 2. Download 1 file tại (3), nó là tổng hợp của (1) và (2) trong cùng 1 file.

01-RD/IKY 3/21



Để nhanh gọn, bạn nên download 1 file tại (3)




Sau khi download thành công:


01-RD/IKY 4/21



2 Cài đặt




01-RD/IKY 5/21




Chọn tất cả các tính năng.


01-RD/IKY 6/21



Chon: Named Instance

01-RD/IKY 7/21







01-RD/IKY 8/21

Tiếp theo bạn lựa chọn chế độ "Mix Mode" điều đó cho phép bạn login vào SQL server theo 2 cách:

- 1. Sử dụng Username/password đăng nhập của windows.
- 2. Sử dụng username/password của SQLServer



01-RD/IKY 9/21




Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất.

3 Cấu hình SQL Server

Đây là việc quan trọng các cấu hình này cho phép bạn kết nối vào cơ sở dữ liệu từ một máy tính khác trong mạng LAN

01-RD/IKY 10/21




Vào chức năng:


• SQL Server Configuration Management

Chức năng này cho phép bạn cấu hình để có thể từ một máy tính khác truy cập vào SQL Server thông qua IP hoặc Server name.

01-RD/IKY 11/21




Bạn cần Start service: **SQL Server Browser**. Nhấn phải chuột vào nó chọn Property.




Chuyển chế độ Start service sang Automatic (tự động).


01-RD/IKY 12/21




Sau đó nhấn Start, để khởi động dịch vụ.




01-RD/IKY 13/21






Tiếp theo bật TPC/IP cho phép máy tính khác kết nối vào SQL Server thông qua IP.


01-RD/IKY 14/21






Tương tự bật: **Named Pipes**, cho phép máy tính khác kết nối vào **SQL Server** thông qua Server name.


01-RD/IKY 15/21




Tiếp theo, đảm bảo rằng SQL Server của bạn đang chạy dưới chế độ Network Service.



01-RD/IKY 16/21





Sau khi cấu hình xong, restart lại service của SQL Server.





01-RD/IKY 17/21

4 Sử dụng SQL Server Management Studio










SQL Server Instance name

01-RD/IKY 18/21

Trong trường hợp bạn kết nối vào SQL Server trên máy địa phương, bạn có thể sử dụng dấu chấm, để đại diện cho tên máy.





Đây là hình ảnh sau khi đăng nhập vào SQL Server Management Studio.



Chúng ta tạo một database có tên iky.

01-RD/IKY 19/21





01-RD/IKY 20/21

5 Luu ý

Tất cả các thông số của SQL Server sau khi cài đặt nên lưu lại để cấu hình phần mềm SLED

01-RD/IKY 21/21